




1. 「Outlook2013」を起動します



2. 「次へ」をクリックします。



※ようこそ画面が表示されない場合は、「ファイル」をクリックして「アカウントの追加」から「5.」へ進んで下さい。



3. 「はい」 を選択して「次へ」 をクリックします。

Microsoft Outlook アカウントの設定

電子メール アカウントの追加

Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exchange Online のアカウントなどの電子メール アカウントに接続します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも接続できます。

電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか？

はい(Y)

いいえ(Q)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

4. 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)」 を選択して「次へ」 をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

5. 「POP または IMAP」 を選択して「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6.契約書類をご参照いただき、以下の内容を入力して「次へ」をクリックします。

アカウントの追加 ✕

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)


新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)


既存の Outlook データ ファイル(X)

名前	メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。
電子メールアドレス	メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	POP3 を選択します。
受信メールサーバー	mail.ixnw.net を入力します。
送信メールサーバー(SMTP)	mail.ixnw.net を入力します。
アカウント名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。パスワードを都度入力される場合はチェックを外して下さい。

7.テストが開始されますので、完了しましたら「閉じる」をクリックします。



8.「完了」をクリックします。



10.以上で設定は終了です。