



1. 「Windows Live メール」 を起動します



2. 契約書類をご参照いただき、以下の内容を入力して「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the "Windows Live メール" (Windows Live Mail) setup window. The title bar says "Windows Live メール". The main heading is "自分の電子メール アカウントを追加する" (Add your email account). Below this, it says "Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。" (If you have a Windows Live ID, sign in here.) and "Windows Live にサインイン" (Sign in to Windows Live). The form has several fields: "電子メール アドレス:" (Email address) with a sub-field "メールアドレス" (Email address); "パスワード:" (Password) with a sub-field "メールパスワード" (Email password) and a checkbox "パスワードを保存する(B)" (Save password (B)); "表示名:" (Display name) with a sub-field "任意の名前" (Any name) and a checkbox "手動でサーバー設定を構成する(C)" (Manually configure server settings (C)). To the right, it says "Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。" (In Windows Live Mail, you can use most email accounts. For example, Hotmail, Gmail, etc. are available). At the bottom right, there are two buttons: "キャンセル" (Cancel) and "次へ" (Next), with "次へ" highlighted by a red box.

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 電子メールアドレス      | メールアドレスを入力します。                       |
| パスワード          | メールパスワードを入力します。                      |
| パスワードを保存する     | チェックします。パスワードを都度入力される場合はチェックを外して下さい。 |
| 表示名            | メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。     |
| 手動でサーバー設定を構成する | チェックします。                             |

3. 契約書類をご参照いただき、以下の内容を入力して「続ける」ボタンをクリックします。

●受信サーバー情報

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| サーバーの種類                  | POP を選択します。           |
| サーバーのアドレス                | mail.ixnw.net を入力します。 |
| ポート                      | 110 を入力します。           |
| セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックしません。             |
| 次を使用して認証する               | クリアテキストを選択します。        |
| ログオンユーザー名                | メールアドレスを入力します。        |

●送信サーバー情報

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| サーバーのアドレス                | mail.ixnw.net を入力します。 |
| ポート                      | 25 を入力します。            |
| セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックしません              |
| 認証が必要                    | チェックします               |

4. 完了をクリックします。



5. 以上で設定は終了です。